

404エラーページを設定する

表示できないページへアクセスした際の、エラーページを設定できます。
PC版、スマートフォン版のみ設定できます。

PC版404ページの設定

「コンテンツ管理」 「404エラーページ設定」より設定できます。

The screenshot shows the 'コンテンツ管理' (Content Management) section in a management system. The '404エラーページ設定' (404 Error Page Setting) option is highlighted in the left sidebar. The main content area is titled '404エラーページ設定' and contains the following information:

- 表示できないページへアクセスした際の、エラーページを作成できます。
- 通常編集モードで作成の場合はHTMLタグで記述してください。<html> <body>等のタグは必要ありません。
- 画像へのパスを記述する場合の注意点：

画像へのパス	絶対パス ※画像URLをhttp://から記述してください。
記載例	ようにhttp://~から記載してください。

Below this is the '404エラーページの登録' (404 Error Page Registration) form:

- リダイレクト** (Redirect): 5秒後に自動的にトップページに遷移する
- デザイン** (Design): テンプレートを使用してメインエリアを編集する <body>タグ内を編集する
- Mode selection: 通常編集モード HTMLエディタモード
- Image upload: (選択されていません)
- Message: 申し訳ございません。指定されたページは削除されたか、名前が変更されたか、一時的に利用できない可能性があります。次のことをお試しください。
 - ページアドレス(URL)を正しく入力したか確認する。
 - 更新ボタンをクリックして、再度読み込みを行ってみる。

At the bottom left, there is a 'ページ内容' (Page Content) section with an 'html' icon and 'タグ使用可' (Tag Use Allowed).

PC版エラーページ

404 Error File Not Found

指定されたページが見つかりません

申し訳ございません。

指定されたページは削除されたか、名前が変更されたか、一時的に利用できない可能性があります。

次のことをお試しください。

- ・ ページアドレス(URL)を正しく入力したか確認する。
- ・ 更新ボタンをクリックして、再度読み込みを行ってみる。

OCNK Shop

<http://demo.ocnk.net/>

スマートフォン版404ページの設定

「スマートフォン」 「404エラーページ設定」より設定できます。

受注管理 マーケティング 商品管理 コンテンツ管理 デザイン管理 運用設定 基本設定 スマートフォン 携帯

スマートフォン

プレビュー横サイズ変更

ショッププレビュー

テンプレート

テンプレート選択

スタイルシート編集

XHTMLデザイン

表示とレイアウトの設定

画像とコメントの設定

アイコン設定

商品コンテンツデザイン

商品一覧ページ設定

商品詳細ページ設定

フリーページ

フリーページ設定

フリーページ会員制限設定

404エラーページ設定

扉ページ設定

その他コンテンツ

404エラーページ設定

> 表示できないページへアクセスした際の、エラーページを作成できます。

> 通常編集モードで作成の場合はHTMLタグで記述してください。<html> <body>等のタグは必要ありません。

> 画像へのパスを記述する場合の注意点：

画像へのパス	絶対パス ※画像URLをhttp://から記述してください。
記載例	<"http://demo.ocnk.net/data/demo/image/test.jpg /">

404エラーページの登録

リダイレクト 5秒後に自動的にトップページに遷移する

デザイン テンプレートを使用してメインエリアを編集する <body>タグ内を編集する

通常編集モード HTMLエディタモード 画像追加 ファイルを選択 選択されていません

申し訳ございません。
指定されたページは削除されたか、名前が変更されたか、一時的に利用できない可能性があります。
次のことをお試しください。

- ページアドレス(URL)を正しく入力したか確認する。
- 更新ボタンをクリックして、再度読み込みを行ってみる。

ページ内容

htmlタグ使用可

スマートフォン版エラーページ

404 Error File Not Found

指定されたページが見つかりません

申し訳ございません。

指定されたページは削除されたか、名前が変更されたか、一時的に利用できない可能性があります。

次のことをお試しください。

- ・ ページアドレス(URL)を正しく入力したか確認する。
- ・ 更新ボタンをクリックして、再度読み込みを行ってみる。

OCNK Shop

<http://demo.ocnk.net/>

【リダイレクト】の「5秒後に自動的にトップページに遷移する」にチェックを付けている場合の注意

下記の場合はトップページには戻りません。

アクセスするページ

削除済みの商品詳細ページ

非表示の商品詳細ページ

一覧のページで存在しないページ番号

存在しない店長日記詳細ページ

存在しないWhat's New詳細ページ

リダイレクト

登録されていた

一覧ページへリク

トされます。

登録されている

一覧ページへリク

トされます。

404ページは表

それぞれの1ペ

表示されます。

404ページ表示

長日記一覧の1

が表示されま

404ページ表示

at's New一覧の

一意的なソリューション ID: #1999

製作者: おちゃのご管理者

最終更新: 2017-07-14 11:08